

# WooCommerce Smartum Checkout - käyttöohjeet

<b>Smartum Checkout</b>	<b>1</b>
<b>Näin otat Smartum Checkout -maksutavan käyttöön</b>	<b>2</b>
<b>Smartum Checkout Asetukset</b>	<b>4</b>
<b>Smartum Checkout - Yleisimpiä ongelmia</b>	<b>5</b>
<b>Smartum Checkout -maksutapa ei näy kassalla?</b>	<b>5</b>
<b>Smartumilta saatu Toimipiste ID ei kelpaa?</b>	<b>6</b>

# Näin otat Smartum Checkout -maksutavan käyttöön







## 1. Lataa lisäosan -zip -tiedosto

Tilausvahvistuksesi mukana olet saanut linkin tiedoston lataamiseen. Voit ladata tiedoston myös oman tilisi takaa eeco.fi-verkkopalvelussa: Oma tili / Lataukset

Tilauksesi on nyt käsitelty.

### Lataukset

Tuote	Umpeutuu	Lataa
<a href="#">WooCommerce Smartum Checkout - Kuukausi</a>	Ei koskaan	<a href="#">WooCommerce Smartum Checkout</a>

-  [Hallintapaneeli](#)
-  [Tilaukset](#)
-  [Kestotilaukset](#)
-  [Lataukset](#) ←
-  [Osoite](#)
-  [Maksutavat](#)
-  [Tilin tiedot](#)
-  [Kirjaudu ulos](#)

## 2. Asenna lisäosa

Smartum Checkout -lisäosa asennetaan ja otetaan käyttöön kuten mikä tahansa muukin WordPress / WooCommerce -lisäosaverkkokaupan lisäosa. Tämä tapahtuu verkkokaupan lisäosien hallinnasta: Lisäosat / Lisää uusi / Lataa lisäosa

Asenna lisäosia [Lataa lisäosa](#)

Mikäli sinulla on lisäosa zip-muodossa, voit asentaa tai päivittää sen siirtämällä sen tästä.

[Valitse tiedosto](#) Ei valittua tiedostoa [Asenna nyt](#)

Huom! Zip-tiedostoa ei tarvitse erikseen purkaa tietokoneelle.

## 3. Syötä lisenssiavain

Lisenssiavaimen syötät WordPressin vasemmasta pystyvalikosta löytyvään "Smartum"-valikkoon. Paina tämän jälkeen "Tallenna asetukset".



Licence key  Licence key to enable automatic updates

[Save Settings](#)

### Mistä saat lisenssiavaimen?

Lisenssiavain löytyy näistä kolmesta paikasta:

1. Tilausvahvistussivulta, kohdasta "Lisenssi"
2. Tilausvahvistus-sähköpostista, kohdasta "Lisenssi"

3. Omasta tilistäsi "Kestotilaukset"-välilehdeltä

## 4. Päivitä maksukanavan asetukset

Maksukanavan asetukset päivitetään WooCommercen maksutapa-asetuksista: WooCommerce / Asetukset / Maksut.

Huom! Täällä lisätään tarvittava Toimipiste ID. Jos sinulla ei ole "ven\_"-alkuista Toimipiste ID:tä, saat sen kirjautumalla Smartumin [verkkopalveluun](#).

Asetuksista on lisäohjeita alempana


## 5. Päivitä tuotteille niiden Smartum-etutyypit

Koska Smartumin kaltaiset maksutavat ovat lailla säädeltyä, sinun tulee tuotekohtaisesti valita, millä maksutavalla mikäkin tuote voidaan ostaa.

Ennen kuin voit aloittaa myymisen, sinun tulee asettaa jokaiselle "Smartum-kelpoiselle" tuotteelle se etutyyppi, jolla sen voi maksaa.

**Etutyypin asettaminen tehdään jokaiselle tuotteelle erikseen:**

Löydät alla olevan asetuksen tuotesivulta: Tuotetiedot-osiosta (sama paikka, missä asetetaan hinta, varastosaldo yms.)



## Smartum Checkout Asetukset

**Maksutavan nimi** = Voit määrittää maksutavalle nimen, kuten "Smartum Checkout". Nimi näkyy asiakkaalle kassalla, omalla tilillä ja tilaukseen liittyvissä sähköposteissa. Verkkokaupan ylläpitäjät näkevät nimen tilauksen tiedoissa, sekä raporteissa.

**Maksutavan kuvaus** = Voit halutessasi antaa tarkennuksia tai ohjeita maksutapaan liittyen. Kuvaus näkyy sellaisenaan asiakkaalle kassalla.

**Smartum-logo kassalla** = Valitse, miten Smartum-logo näkyy kassalla: Smartumin brändiväri, Musta, Valkoinen, Älä näytä logoa.

Huom! Jos Kassa-sivusi on teemasi johdosta hyvin poikkeava WooCommercen vakiokassasivusta, logo ei välttämättä näy kassalla, vaikka se olisi asetettuna asetuksista. Voit olla yhteydessä kehittäjäkumppaniisi ongelman ratkaisemiseksi.

**Toimipiste ID** = Toimipiste ID:n saat kirjautumalla Smartumin [verkkopalveluun](#) sopimuksesta vastaavan tunnuksilla. Maksutapa ei toimi, jos sinulla ei ole oikeaa Toimipiste ID:tä. Toimipiste ID on muodossa "ven\_" + 16 merkkiä (isoja ja pieniä kirjaimia, sekä numeroita).

Lisäksi sinun tulee varmistaa, että Toimipiste ID tukee niistä etutyyppejä (liikunta, kulttuuri, hieronta yms.), joille sen haluat sen verkkokaupassasi asettaa.

**Maksutapalisä** = Voit halutessasi veloittaa asiakkaalta maksutapalisää Smartum-maksusta. Kirjoita kenttään haluttu summa tai prosentti ilman valuutta- tai prosenttimerkkiä. 0 = ei maksutapalisää (oletusasetus).

**Maksutapalisän muoto** = Valitse, onko maksutapalisä euromääräinen vai prosentuaalinen.

**Tuotanto- vai testaus tila käytössä?** = Valitse, onko käytössä testaus- vai tuotantotila. Testaus tilassa voit kokeilla maksutavan käyttöä. Huom! Tuotantotilassa asiakkaalta veloitetaan rahaa oikeasti.

## Smartum Checkout - Yleisimpiä ongelmia

### Smartum Checkout -maksutapa ei näy kassalla?

Tarkista vähintään nämä:

1. Varmista, että sinulla on toimiva Toimipiste ID, jonka olet syöttänyt sille varattuun kenttään Smartum Checkout -maksutavan asetuksissa (WooCommerce / Asetukset / Maksut). Navigoi Smartum Checkout -maksutavan kohdalta "Hallinnoi" ja sieltä kenttä "Toimipiste ID".
2. Varmista, että olet asettanut Smartum-etutyypin tuotteelle, jota aiot myydä

HUOM: Smartum Checkout -lisäosan versio 1.0.1 tukee vain perustuotteita (simple products).  
Versiosta 1.1.1 eteenpäin lisäosa tukee myös variaatiotuotteita

3. Varmista että ostoskorissa ei ole yhtäaikaisesti eri etutyypin alaisia tuotteita, eikä muita etutyypittömiä tuotteita.

## **Smartumilta saatu Toimipiste ID ei kelpaa?**

Tarkista vähintään nämä:

1. Varmista Smartumin asiakaspalvelusta, että Toimipiste ID on varmasti oikeassa muodossa ja että Smartumin sopimus on voimassa.
2. Varmista maksutavan asetuksista, onko aktiivisena testi- vai tuotantoympäristö. Mikäli asetuksissa tuotantoympäristö on aktiivisena, on mahdollista, että sitä ei ole vielä aktivoitu Smartumin päässä.
3. Mikäli epäilet yhtensopivuusongelmaa verkkokaupassa käytössä olevan toisen lisäosan kanssa, voit vahvistaa hypoteesin deaktivoimalla lisäosan ja testata Toimipiste ID:n syöttämistä uudelleen.